

# 安恒云市场堡垒机部署手册

## 一、从镜像生成堡垒机实例

### 1. 镜像链接:

a) 阿里云:

<https://market.aliyun.com/products/56844019/cmjj028076.html?>

b) 腾讯云: <https://market.cloud.tencent.com/products/27487>

c) 百度云: <https://market.baidu.com/detail/9110a457-6e7a-4408-9a98-d14453a14f89>

d) 华为云: <https://marketplace.huaweicloud.com/product/00301-570242-0--0>

e) AWS:

<https://awsmarketplace.amazonaws.cn/marketplace/pp/prodview-rgty5vvobattez>

f) Azure: 创建虚拟机时搜索安恒, 选择堡垒机镜像

[主页](#) > [虚拟机](#) > [创建虚拟机](#) >

## 选择图像 ...

我的项

我的映像

共享映像

市场

最近创建的内容

类别

虚拟机

网络

存储

Web + 移动

数据库

数据 + 分析

AI + 机器学习

## 市场

显示“安恒”的结果。

 安恒明御运维审计与风险控制系统 安恒信息 Virtual Machine 过等保, 选安恒。安恒云堡垒机集账号管理, 资产管理, 集中授权, 运维审计, 日志存储等功能, 解决	 安恒明御运维审计与风险控制系统 (Staged) (预览) 安恒信息 Virtual Machine 过等保, 选安恒。安恒云堡垒机集账号管理, 资产管理, 集中授权, 运维审计, 日志存储等功能, 解决
<input type="button" value="选择"/>	<input type="button" value="选择"/>

g) 金山云: <https://market.ksyun.com/detail?id=Z17Jr>

h) 天翼云: <https://market.ctyun.cn/market/product/10125125>

i) 其他: 如有其他部署需求, 请联系客服处理。

2. 云服务器推荐配置, 用户可根据自身实际使用情况调整, 例如带宽与实际运维流量 大小有关。

规格	CPU	内存	系统盘	数据盘	带宽
20 资产	2 核	8G	100G	100G	4M
50 资产	4 核	8G	100G	200G	4M
100 资产	4 核	8G	100G	500G	8M
200 资产	4 核	16G	100G	500G	8M
500 资产	8 核	16G	100G	1T	16M
1000 资产	8 核	32G	100G	2T	16M

注意: 系统盘不能小于 100G, 数据盘不能小于系统盘。

3. 设置安全组

注意: 堡垒机所在安全组需要放开的端口

443 (web 访问)

60022 (SSH 运维)

63389 (RDP 运维)

更详细的协议端口见下图, 以下为默认端口, 可以在系统->网络设置里更改。

## 协议端口

* RDP	<input type="text" value="63389"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
* SSH	<input type="text" value="60022"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
* VNC	<input type="text" value="5900"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
* FTP	<input type="text" value="60021"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	FTP属于不安全协议，请谨慎使用
* SQL Server	<input type="text" value="61433"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
* MySQL	<input type="text" value="63306"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
* Oracle	<input type="text" value="61521"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	
* DB2	<input type="text" value="62000"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 启用	

堡垒机正常工作需要合理设置安全组规则，满足以下两个目标：

- a. 用户能连到堡垒机
- b. 堡垒机能连到目标主机

4. 确认订单，购买完成。等待约 5-8 分钟，云服务器启动完成之后，就可以使用浏览器访问堡垒机的 web 页面进行配置了。
5. 访问堡垒机

使用浏览器访问 <https://堡垒机 IP 地址>，根据镜像版本确认默认用户信息。

版本	默认用户	默认密码
8.1.36	admin	123456
8.2.19	admin	sysAdm@169+-

注：AWS 购买的默认密码为实例 ID

## 二、 申请使用许可

若需试用产品，请联系客服（QQ：3344653341）提交试用许可申请，或打开以下表单链接提交试用许可申请：

<dingtalk://dingtalkclient/page/link?url=https%3A%2F%2Fswform.dingtalk.com%2Findex.htm%3FcorpId%3Dding0434d73b09f8fd4e%26formCode%3DPROC-65638F5C-E580-48E6-9B60-DFC6B0322D20%26bizType%3D0%23%2FqueWrite%2Fding0434d73b09f8fd4e%2FPROC-65638F5C-E580-48E6-9B60->

[DFC6B0322D20%2Fqrcode%3FbizType%3D0%26writeSource%3D4%26writeSource%3D4&web\\_wnd=general&width=960&height=640](https://market.aliyun.com/products/56824017/cmfw023700.html)

### 三、购买正式许可

#### 6. 许可购买链接

a) 阿里云：

<https://market.aliyun.com/products/56824017/cmfw023700.html>

b) 腾讯云：<https://market.cloud.tencent.com/products/5635>

c) 百度云：<https://market.baidu.com/detail/34375776-0ae2-4a39-bd70-7f0bc5a96cda>

d) 华为云：<https://marketplace.huaweicloud.com/product/00301-573066-0--0>

e) 金山云：<https://market.ksyun.com/detail?id=5eYVY>

注：若客户无以上购买途径，可咨询客服进行处理。客服联系方式见商品介绍页面。

#### 7. 规格定价

规格时长	20 资产	50 资产	100 资产	200 资产	500 资产	1000 资产
月	800	1580	2380	3980	5780	8080
季度	2400	4740	7140	11940	17340	24240
半年	4800	9480	14280	23880	34680	48480
一年	9600	18900	28560	47760	69600	96900
两年	19200	37920	57120	95520	138720	193920

注：由于不定期优惠活动，具体价格以商品页面为准。

8. 选购计划的规格和时长并支付订单。

9. 访问堡垒机 web 管理界面，点击系统 -> 本机维护 -> 许可证 -> 生成系统认证 文件。

10. 将生成的系统认证文件和支付凭证发送给客服。
11. 客服会返回制作好 license.lic 文件。
12. 点击导入入许可证，将 license.lic 导入堡垒机。

