


行云主机管家操作手册_V1.0


一、 主机列表

管理 ECS 主机资源，您需要进入“主机 ECS”模块，在主机 ECS 模块中，针对主机列表，您可以选择“网络视图”、“标签视图”来进行查看主机；




进入 ECS 模块

▶ 1.1 网络视图：



网络视图

▶ 1.2 标签视图：



标签视图

二、 访问主机入口

在行云主机管家中，想要访问一台主机，有两种途径：

▶ 2.1 主机详情：


您可进入目标主机的主机详情中，通过“快速访问”、“快捷方式”等方式打开主机来访问；



主机详情页访问主机入口

▶ 2.2 主机列表：

在云账户主机列表中，找到该台主机的图标，通过“接入方式”菜单打开，“接入方式”里可以选择所有能访问的方式，一般默认的接入方式是上一次的访问方式；



主机列表页访问主机入口

三、 主机密码托管

▶ 3.1 快速访问：

进入该主机的主机详情中，可以下拉看到“快速访问”这种方式来打开主机；

通过这种方式访问的主机，都不会保存密码，每次通过快速访问来访问主机，都需要手动输入密码或放入密钥；




快速访问

▶ 3.2 快捷方式：


在实际运维过程中，我们更习惯将主机的登录信息形成一个配置文件，避免每次使用时都需要输入。在行云主机管家中，我们提供了一种叫做“快捷方式”的解决方案，用户可以将访问凭证保存为快捷方式，避免下次访问时重复输入，甚至可以将快捷方式分享给指定的团队内其他成员，无需向其透露主机登录密码；

在点击“快速访问”时，输入账号、密码后可以存为快捷方式；



存为快捷方式

并且您可以设置该“快捷方式”的公开性，来选择把该“快捷方式”分享给哪些成员；



设置公开性

保存后，可以看到“快捷方式”里有刚保存的访问方式，此时，通过这个新保存的“快捷方式”访问该主机，就不需要输入密码，并且以后打开都不需要密码；

此时，您还可以通过图中的编辑按钮来编辑“快捷方式”的端口、用户名、密码、公开性等信息。



管理快捷方式

四、 主机访问方式

当前版本中，行云主机管家提供两种主机访问方式，分别是 Web 桌面访问与管理终端访问：

▶ 4.1 Web 桌面访问：

直接通过浏览器 Web 方式访问目标主机，Web 方式支持四种协议，分别是 RDP、SSH、VNC、TELNET 访问协议；



Web 桌面访问

▶ 4.2 管理终端访问：

基于阿里云原厂的管理终端访问方式，输入阿里云管理终端的密码后就可以进入到目标主机的远程会话中了；




阿里云管理终端访问

五、 Proxy

▶ 5.1 什么是 Proxy

Proxy 是一种类 VPN 的解决方案，它能够使用户通过内网 IP 访问云主机，避免将不必要的端口暴露到公网，从而起到安全运维的目的。



Proxy 概述

同时，Proxy 原生支持 RDP/SSH/VNC 协议，并通过协议精简能力，只需极小的带宽，便可获得流畅的操作体验。




Proxy 访问优化

► 5.2 Proxy 宿主机如何选择：

在确认要使用内网 IP 访问后，请在该云主机所在区域（或私有网络）选择一台云主机作为宿主机来安装 Proxy，无需逐台主机安装，宿主机的选择请遵循以下原则：

- 宿主机必须已经纳入到行云主机管家中；
- 宿主机能够和其它主机通过内网互通；
- 宿主机拥有大于 100M 的可用磁盘空间，以及 64M 以上的可用内存；



Proxy 宿主机要求


► 5.3 安装 Proxy :

1) 在“网络 VPC” 模块，将列出您当前账号下的所有区域和专有网络（以下简称 VPC）。Proxy 只能承担其所在区域/VPC 内的内网访问服务，因此您在每一个需要开启内网访问服务的区域/VPC 中，都需要部署至少一个 Proxy ；



网络 VPC 模块

2) 找到您要部署 Proxy 的区域/VPC 后进入，在下图所示红框位置，点击“立即部署” ；




立即部署

3) 在打开的“安装 Proxy”向导中，阅读完第一步安装要求后，点击“下一步”；



安装向导-1

4) 按照上一步的要求选择好宿主机，点击“下一步”；



安装向导-2

5) 系统会根据宿主机操作系统，生成相应的安装脚本，您需要复制脚本内容，将脚本在宿主机上执行；



安装向导-3


6) 安装过程如果遇到问题，您可以点击“安装遇到问题”链接，打开常见问题的帮助指引。



安装向导-4

► 5.4 使用内网 IP 访问主机：

Proxy 安装成功后，该区域/VPC 的主机将激活“内网 IP 访问”功能，点击“立即访问”输入登录凭证后即可通过内网访问主机。



内网 IP 访问