

成都云九天网络科技有限公司

WordPress 建站指南

LNMP (MySQL5.7+PHP7.4)

(2024年4月版 V4.45)



一、镜像简介

1、基本介绍

本镜像基于官方Alibaba Cloud Linux 3.2104 LTS 64位国产化系统制作，安装Wordpress 6.5.3 建站系统，并安装了Nginx、MySQL、PHP、FTP 运行环境；其中Firewalld防火墙服务默认启动，为保障站点正常运行，已经放行了端口22（SSH）、80（HTTP）、443（HTTPS）常用端口，若还需要放行其他端口，请先在Firewall防火墙中放行，然后在安全组放行；




<https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/add-a-security-group-rule>

2、软件基本信息

镜像产品软件信息一览表		
软件名称	版本信息	默认路径
操作系统	Alibaba Cloud Linux 3.2104 LTS 64位	-
Nginx	V1.24	/www/server/nginx
MySQL	V5.7.44	/www/server/mysql
MySQL数据目录	-	/www/server/data
PHP	V7.4.33	/www/server/php/74
Pure-Ftpd	V1.0.49	/www/server/pure-ftpd
Wordpress	V6.6.2	/www/wwwroot/wordpress.com
宝塔面板	V8.1.0	/www/server

二、安装WordPress站点

1、建议您将域名解析到您服务器ip，然后在本地浏览器输入 <http://域名/> 或 <http://公网ip/> 进入安装向导，选择对应的语言 点击 Continue(继续)



4、修改域名：如果最开始安装的时候使用的是ip,如果您有自己的域名,请现在网站绑定,解析。然后在后台修改您的域名。如图。



更多使用较长，可以参考在线文档，不定期更新

<https://help.yunjiutian.com/project-6/doc-57/>

三、服务器/网站管理


为了方便站点管理，服务器内部预安装了宝塔面板

1、请访问 <http://您的服务器ip:8888/install> 进行初始化安装 ；




- 2、面板初始化安装后，
请使用 <http://您的服务器ip:8888/login> 登录

您的初始账号
您的初始密码



- 3、若您有宝塔账号，请登录，如果没有请先注册 <https://www.bt.cn/u/21vofn>

4、进入宝塔面板 - 点击网站 - 点击对应的站点，可以对网站进行设置。比如帮助域名，伪静态设置、SSL 设置等。



5、点击FTP，可以查看FTP账号密码，使用FTP连接上传/下载文件。




6、点击 数据库，可以查看数据库账号密码





更多宝塔使用和面板使用可以查看在线教程。

四、Wordpress安装主题


1、**离线主题**：点击外观-主题-add new theme -upload theme 可以安装用户离线主题




2、**在线主题**：点击外观-主题-add new theme 找到喜欢的主题，点击 install



3. 安装完成后，点击 activate 既可启用主题 - 然后 点击install starter Templates ， 点击 Customize 既可自定义编辑页面。





4. 另外，您自己也可以根据需求 购买收费版主题，具体使用请联系主题提供商

更多使用指南请参考在线指南

<https://help.yunjiutian.com/project-6/doc-57/> （完善中V4.4）

安全提醒：

1、因为镜像环境是默认的，为了安全使用，建议您登录服务器后，立即修改服务器远程密码，Mysql/MariaDB默认root密码，站点数据库密码。因此导致的安全问题需自行承担。

旺旺：cdyunjiutian

钉钉：yunjiutian

邮箱：pay@yunjiutian.com



成都云九天网络科技有限公司 | www.yunjiutian.com