

Linux 宝塔面板全能运行环境使用手册

天津云顶云科技有限公司
2021 年 6 月 2 日

目录

- 一.登录宝塔面板.....3
- 二.软件管理.....4
- 三.FTP 安装教程.....5
 - 3.1 FTP 的创建.....5
 - 3.2 修改 FTP 的状态.....6
- 四.数据库安装教程.....7
 - 4.1 数据库的创建.....7
 - 4.2 修改数据库密码.....9
- 五.网站的设置.....10
 - 5.1 添加站点.....10
 - 5.2 编辑站点.....11
- 六.面板的设置.....11


宝塔面板安装完成后可对各项配置进行编辑

一. 登录宝塔面板

1. 用远程连接工具，登录服务器输入 bt—14 查看面板默认信息

```
[root@ecs-8840 ~]# bt
=====宝塔面板命令行=====
(1) 重启面板服务          (8) 改面板端口
(2) 停止面板服务          (9) 清除面板缓存
(3) 启动面板服务          (10) 清除登录限制
(4) 重载面板服务          (11) 取消入口限制
(5) 修改面板密码          (12) 取消域名绑定限制
(6) 修改面板用户名        (13) 取消IP访问限制
(7) 强制修改MySQL密码     (14) 查看面板默认信息
(22) 显示面板错误日志     (15) 清理系统垃圾
(23) 关闭BasicAuth认证    (16) 修复面板(检查错误并更新面板文件到最新版)
(24) 关闭谷歌认证         (17) 设置日志切割是否压缩
(25) 设置是否保存文件历史副本 (18) 设置是否自动备份面板
(0) 取消
=====
请输入命令编号: 14
=====
正在执行(14)...
=====
BT-Panel default info!
=====
外网面板地址: http://114.116.206.132:8888/3bffa66b8
内网面板地址: http://192.168.1.145:8888/3bffa66b8
*以下仅为初始默认账户密码，若无法登录请执行bt命令重置账户/密码登录
username: 6jvk7vj0
password: bd36efde
If you cannot access the panel,
release the following panel port [8888] in the security group
若无法访问面板，请检查防火墙/安全组是否有放行面板[8888]端口
=====
[root@ecs-8840 ~]#
```

2. 在浏览器地址栏输入宝塔面板地址，输入默认账号和密码



3. 绑定宝塔官网账号，如没有账号可点击<未有账号，免费注册>进行账号注册

绑定宝塔官网账号

恭喜您，宝塔面板已经安装成功。

绑定宝塔官网账号，即可开始使用 [?](#)

登录

[未有账号，免费注册](#)

二. 软件管理

在首页左侧的菜单栏选择软件商店，可对软件进行卸载和安装

0

首页

网站

FTP

数据库

监控

安全

文件

终端

计划任务

软件商店

面板设置

退出

宝塔运维直播答疑

企业版999元/年

精品软件推荐

专业版可以免费使用专业版插件，企业版可以免费使用专业版及企业版插件。 [立即购买](#)


软件名称	开发商	说明	价格	到期时间	位置	状态	首页显示	操作
Nginx防火墙	官方	有效防止sql注入/xss/一句话木马等常见渗透攻击,当前仅支持nginx,建议使用Nginx1.18及以上版本 >教程	¥ 29.8	未开通				立即购买
网站监控报表	官方	实时精确统计网站流量、ip、uv、pv、请求、蜘蛛等数据	¥ 19.8	未开通				立即购买
Apache防火墙	官方	有效防止sql注入/xss/一句话木马等常见渗透攻击,当前仅支持Apache2.4 >教程	¥ 19.8	未开通				立即购买
宝塔PHP安全防护	官方	PHP内核级防御模块,可针对项目进行底层过滤,彻底杜绝跨站/精准防渗透/精准防授权, 注意: 不支持32位系统和arm平台和PHP5.2 >教程	¥ 99	未开通				立即购买
宝塔网站加速	官方	重构版,基于页面缓存的网站加速插件,安装或升级到此版本,将会卸载旧版本,如果是Apache需要先安装Memcached >教程	免费	--				安装
宝塔云控平台	官方	可免费高效管理多台服务器面板,官方自用推荐,以及其他多机管理功能 [了解详情]	免费	--				安装
宝塔任务管理器	官方	轻松管理进程、启动项、用户、服务、计划任务、会话 >教程	¥ 19.8	未开通				立即购买
宝塔APP	官方	使用手机随时随地管理您的服务器,支持苹果和安卓 >组队免费领取 >教程	¥ 39.8	未开通				立即购买

[在线客服](#)

三. FTP 安装教程

3.1 FTP 的创建

1.在软件商店下载 FTP



2.安装完成后，在首页左侧的菜单栏选择 FTP



3.点选 FTP 之后会进入以下界面

🏠 首页 / FTP管理

⚠️ 当前FTP地址为: ftp://114.116.206.132:21

添加FTP

修改FTP端口

请输入FTP用户名

☐	用户名	密码	状态 ▾	根目录	备注	操作
FTP列表为空						

☐ 批量删除

1 共0条 20条/页 ▾ 跳转到 1 页 确认

4.点选添加 ftp 选项，开始正式创建 ftp,如下图所示请记住创建时的用户名与密码，用于后期登陆 ftp

添加FTP帐户

用户名

cndongli.com

密码

cndongli.com

🔑

根目录

/www/wwwroot/cndongli.com

📁

关闭

提交

5. 创建完成后界面如下图所示

🏠 首页 / FTP管理

⚠️ 当前FTP地址为: ftp://114.116.206.132:21

添加FTP

修改FTP端口

请输入FTP用户名

☐	用户名	密码	状态 ▾	根目录	备注	操作
☐	cndongli.com	***** 🔍 📄	已启用 ▶	/www/wwwroot/cndongli.com	cndongli.com	改密 删除

☐ 批量删除


1 共1条 20条/页 ▾ 跳转到 1 页 确认

3.2 修改 FTP 的状态


1.可将 FTP 的状态进行设置

☐	用户名	密码	状态 ▾	根目录	备注	操作
☐	cndongli.com	***** 🔍 📄	已启用 ▶	/www/wwwroot/cndongli.com	cndongli.com	改密 删除
☐	用户名	密码	状态 ▾	根目录	备注	操作
☐	cndongli.com	***** 🔍 📄	已停用	/www/wwwroot/cndongli.com	cndongli.com	改密 删除

2.在创建好的 FTP 处点击“改密”可进行修改密码



3.在创建好的 FTP 处点击“修改 FTP 端口”可进行修改



四. 数据库安装教程

4.1 数据库的创建

1.在软件商店安装 MySQL



选择安装版本



2.在首页左侧的菜单栏选择数据库，单击添加数据库的按钮，进行添加数据库



3.设置数据库名，密码，访问权限

添加数据库

数据库名

cndongli.com

utf-8

用户名

cndongli.com

密码

dbbfXpWzYWLWRzX3

类型

MySQL

访问权限

本地服务器

关闭

提交

4.创建完成后页面

首页 / 数据库管理

搜索数据库

请在添加数据库后，务必到[计划任务]页面添加定时备份任务，以确保您的数据安全。

添加数据库

root密码

phpMyAdmin

回收站

☐	数据库名	用户名	密码	备份	备注	操作
☐	cndongli.com	cndongli.com	*****	无备份 导入	cndongli.com	管理 工具 权限 加密 删除

同步选中

同步所有

从服务器获取

1 共1条

4.2 修改数据库密码

1.点击 root 密码按钮，即可修改

请在添加数据库后，务必到[计划任务]页面添加定时备份任务，以确保您的数据安全。

添加数据库

root密码

phpMyAdmin

回收站

☐	数据库名	用户名	密码	备份	备注	操作
☐	cndongli.com	cndongli.com	*****	无备份 导入	cndongli.com	管理 工具 权限 加密 删除

同步选中

同步所有

从服务器获取

1 共1条

修改数据库密码

root密码

53c58a7d64d677ec

关闭

提交

2.可对创建的数据库进行管理，权限的修改，删除

☐	数据库名	用户名	密码	备份	备注	操作
☐	cndongli.com	cndongli.com	*****	无备份 导入	cndongli.com	管理 工具 权限 加密 删除

五. 网站的设置

5.1 添加站点

1. 在软件商店安装 Apache



选择 Apache 版本

apache软件安装

安装版本:

安装方式: ☐ 编译安装 ☒ 极速安装

2. 在首页左侧的菜单栏选择网站-添加站点的按钮



3.添加完成后显示如下界面



5.2 编辑站点

1. 可对建立的站点进行 修改默认页、修改网站状态、打包备份、设置、删除等操作



六. 面板的设置

- 1.在首页左侧的菜单栏选择面板设置的按钮
- 2.可对面板进行修改别名、默认端口、面板用户和密码

别名	宝塔Linux面板	给面板取个别名
面板端口	8888 修改	建议端口范围8888 - 65535， 注意：有安全组的服务器请提前在安全组放行新端口
超时时间	86400	秒, 若用户在 86400 秒内没有任何操作，将自动退出面板
安全入口	/3bff66b8 修改	面板管理入口,设置后只能通过指定安全入口登录面板,如: /www_bt_cn
BasicAuth认证	已关闭 配置	为面板增加一道基于BasicAuth的认证服务，有效防止面板被扫
消息通道	邮箱未设置 钉钉未设置 设置	
域名		为面板绑定一个访问域名;注意：一旦绑定域名,只能通过域名访问面板!
授权IP		设置访问授权IP,多个请使用逗号(,)隔开;注意：一旦设置授权IP,只有指定IP的电脑能访问面板!
默认建站目录	/www/wwwroot	新创建的站点,默认将保存到该目录的下级目录!
默认备份目录	/www/backup	网站和数据库的备份目录!
服务器IP	127.0.0.1	默认为外网IP,若您在本地虚拟机测试,请填写虚拟机内网IP!
服务器时间	2021-06-02 11:42:53 CST +0800 同步	
面板用户	6jvk7vj0 修改	
面板密码	***** 修改	
绑定宝塔账号	1234567890 修改 解绑	
微信小程序	当前未绑定微信号 绑定	
面板菜单栏隐藏	无隐藏栏目 设置	
临时访问授权	为非管理员临时提供面板访问权限 管理	

[保存](#)