

# 宝塔 Linux 面板 · WooCommerce 镜像使用指南

**第 1 步：** 阿里云安全组放行 8888 端口，

端口放行教程：<https://help.aliyun.com/zh/ecs/user-guide/manage-security-group-rules>

**第 2 步：** 获取面板管理密码

1. 登录远程服务器，教程：[https://help.aliyun.com/document\\_detail/25433.html](https://help.aliyun.com/document_detail/25433.html)
2. 输入获取默认密码命令：`bt 14`
3. 输入完，回车即可获取登录密码


```
https://help.aliyun.com/document_detail/416274.html
[root@iZwz9hemkizsqlui3b48agZ ~]# bt 14  ← 远程连接后输入bt 14，回车
正在执行(14)...
=====
BT-Panel default info!
=====
外网面板地址: http://120.255.5.8888/login
内网面板地址: http://172.17.0.9:8888/login ← 这个是登录的地址和账号密码
username: 1b410c7a
password: acce7fd9061d
Warning:
If you cannot access the panel,
release the following port (8888|888|80|443|20|21) in the security group
注意：初始密码仅在首次登录面板前能正确获取，其它时间请通过 bt 5 命令修改密码
```

**第 3 步：** 登陆面板

1. 通过 `http://服务器外网 IP:8888/login` 打开面板管理页面,如：`http://192.168.0.1:8888/login`
2. 输入管理帐号密码登录面板
3. 绑定宝塔账号

**第 4 步：** 安全设置

1. 来到【面板设置】页面修改面板默认帐号密码




**第 5 步：** 访问 WordPress 网站方法

- 1、输入 `sudo cat /root/applications.auth` 获取 WooCommerce 默认账户密码，登录 WooCommerce

```
[root@izbp1cxppu0mob34swcmzfZ ~]# sudo cat /root/applications.auth
wordpress_admin_username: admin 登录账号
wordpress_admin_password: K1HIAwjDgXii 登录密码
mariadb_root_password: 57861f34948ef355 数据库root账号密码
mariadb_wordpress_password: 25deb63c54d2162a Woocommerce数据库密码
[root@izbp1cxppu0mob34swcmzfZ ~]#
```

2、登录 Woocommerce 地址进行访问后台（192.\*.\*.210 是服务器 ip）  
[http://192.\\*.\\*.210:80/index.php/my-account](http://192.*.*.210:80/index.php/my-account)



3、前端访问链接（192.\*.\*.210 是服务器 ip）  
[http://192.\\*.\\*.210:80/](http://192.*.*.210:80/)

- 4、打开网站设置，添加域名
- 5、点击域名即可打开 Woocommerce 网站
- 6、可以在网站列表中修改网站显示名称